

Namestitev aplikacije iz Google Play na Android tablični računalnik

Google je v januarju 2025 aplikacijo FireApp ver.421 prepoznal, kot škodljivo, saj bere in pošilja SMS-e, kar pa glede na Google varnostno politiko, predstavlja kibernetško grožnjo za uporabnika. Razvili smo novo verzijo skladno z Google zahtevami, ki je objavljena na Trgovini Play.

V primeru, da imate nameščeno aplikacijo verzije 466 ali višjo lahko le to samo posodobite v Trgovini Play, v kolikor ne gre za zadnjo verzijo aplikacije.

V kolikor imate nameščeno aplikacijo verzije, ki je nižja od 466 najprej opravite naslednji postopek:

- Odprite aplikacijo
- Izberite 3 pikice desno zgoraj ter SISTEMSKÉ NASTAVITVE
- V razdelku SHRAMBA počistite PREDPOMNILNIK ter PODATKE
- **Aplikacijo odstranite iz tabličnega računalnika !**

Na telefonu odprite Trgovino Play in z iskanikom poiščite aplikacijo FireApp ali uporabite povezavo <https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.fireapp.foregroundservice>




FireApp
FireApp.eu • Storilnost
🔖 Nameščeno

Kliknemo "namesti" ter počakamo, da je namestitev zaključena.


Sledi avtorizacija oz. povezava v sistem. Preberite pogoje uporabe in potrdite, da se z njimi strinjate.

Po sprejetju pogojev uporabe se pokaže izbirnik, kjer izberemo VOZILO.



Zahtevano AVTORIZACIJSKO ŠTEVILKO dobimo v spletnem uporabniškem vmesniku (<https://fireapp.eu/user>) pod zavihkom "ADMIN DRUŠTVA" v pod-zavihku "VOZILA":

Dostop do zavihka "ADMIN DRUŠTVA" imajo samo skrbniki sistema FireApp v vašem društvu.



V kolikor imamo vozila že vnešena v sistem, le izberemo vozilo, na katerega želimo povezati omenjen tablični računalnik. V spodnjem delu najdemo kategorijo "POVEZAVA S TABLIČNIM RAČUNALNIKOM", kjer najdemo "Avtorizacijsko številko za prijavo v tablični računalnik"

POVEZAVA S TABLIČNIM RAČUNALNIKOM

Avtorizacijska številka za prijavo v tablični računalnik

Verzija app:
Zadnji signal:

SIGNAL TEST

Več navodil o vnosu, urejanju, statusu in pregledu nad vozili v sistemu FireApp si lahko preberete v [navodilih za Administratorje](#)

Avtorizacijsko številko prepisemo v aplikacijo na tabličnem računalniku in po vnosu izberemo AVTORIZIRAJ VOZILO.

FireApp



IZBERI STREŽNIK / ODABERI SERVER

☒ FireApp SLO ☐ FireApp HR

Za uporabo aplikacije je potrebno sprejeti pogoje uporabe. Pogoji so dostopni na spodnji povezavi.

Preberi pogoje uporabe

☐ Sprejem pogoje uporabe


To je vaša avtorizacijska številka

AVTORIZIRAJ UPORABNIKA

AVTORIZIRAJ VOZILO


V primeru težav z avtorizacijo, pošljite avtorizacijsko kodo skrbniku sistema v vašem društvu, da bo povezal vašo napravo z vašimi podatki v sistemu FireApp.

Po avtorizaciji je za pravilno delovanje aplikacije potrebno omogočiti zahtevana dovoljenja. Dovoljenje za lokacijo ni obvezno.



Ko uredite vsa potrebna dovoljenja, potrdite s klikom na KONČANO, lahko pa dovoljenja pred tem tudi preizkusite s klikom na gumb TEST.

Po uspešni namestitvi in zagonu aplikacije, se odpre meni aplikacije namenjen za tablične računalnike oz. vozila, ki se rahlo razlikuje od tistega na telefonih:



Pomembne nastavitve po namestitvi aplikacije!!!

Android tretira aplikacije, ki niso prav nastavljene kot nepotrebne in jih zapre.

Zadnja verzija aplikacije je zastavljena, da se vse nastavitve avtomatsko pravilno nastavijo že med namestitvijo.

Ker pa se operacijski sistemi na tabličnih računalnikih razlikujejo, predlagamo, da po namestitvi še sami preverite ali je v nastavitvah vse pravilno nastavljeno:

- izklopljeni varčevalniki z energijo za aplikacijo FireApp
- omogočeno prekrivanje aplikacij / pojavitev na vrhu
- omogočena obvestila
- omogočena dovoljenja za lokacijo (neobvezno)

Tablični računalnik in pripadajoča aplikacija na terenu brez vstavljenе SIM kartice z vključenimi mobilnimi podatki ne bo delovala, saj brez nje ni mogoče pretakati pomembnih informacij. Za ponudbo SIM kartic se lahko obrnite na info@fireapp.eu


Aplikacija namenjena za vozila deluje podobno kot aplikacija za mobilne telefone, v katero so vključeni vsi pomembni segmenti in moduli, ki jih vozilo na terenu potrebuje.

Ob aktivni intervenciji na nivoju društva bo aplikacija sama zabeležila izvoz vozila in obvestila odgovorne osebe ko zapusti radij oddaljenosti 100m od gasilskega doma.

V primeru izvoza vozila v mirnem obdobju, uporabnik klikne na skrajno desno ikono "IZVOZ" pri kateri vpiše ime voznika ter namen izvoza, ki se tudi zabeleži.

Pred uporabo tabličnega računalnika v vozilu predlagamo, da storite naslednje:

- Povežite se z vašim Wi-Fi omrežjem v gasilskem domu in ga nastavite kot privzetega, v kolikor ga imate.
- V tablico se vpišite z vašim Googlovim računom in vključite sinhronizacijo
V kolikor imate več tablic, priporočamo, da si ustvarite eno uporabniško ime npr. pgd.xyz.vozila@gmail.com, in ga vpišete v vse tablične računalnike, ki jih imate.
- V aplikaciji Google zemljevidi si prenesite "Zemljevide brez povezave" za vaše območje, tako da bodo vsi potrebni zemljevidi dostopni ves čas.
(Klik na profil uporabnika v aplikaciji Zemljevidi, ter klik na "Zemljevidi brez povezave" izberete območje, ki ga želite prenesti in ga prenesete)
- Ker so dobavljeni tablični računalniki največkrat iz kakšne zaloge in nimamo informacije "koliko časa so tam stali" je priporočljivo sam tablični računalnik pred namestitvijo v vozilo imeti vsaj nekaj dni (10-14) doma na doseg in kontroli, saj obstaja velika verjetnost, da bi se operacijski sistem želel **večkrat** posodobiti. Zato izvedemo še te posodobitve. Ko pa smo prepričani, da so se posodobitve izvedle pa ga lahko uporabite v vašem gasilskem vozilu.



- Omogočite avtomatsko posodabljanje operacijskega sistema Android
- Namestite dodatne aplikacije, ki bi prišle v poštev pri nalogah zaščite in reševanja (NevSnov, EURO Rescue,...)

V kolikor zraven tabličnega računalnika niste naročili nosilca ali avto-polnilca nas lahko kontaktirate na info@fireapp.eu in za vas bomo našli ustreznega.

Revision #19

Created 2025-02-12 10:48:56 UTC by Dejan Mrak

Updated 2026-01-22 08:24:03 UTC by Dejan Mrak